Uso de escritorio remoto en Windows

Escritorio remoto es un servicio de Windows que permite conectarse a un ordenador remoto y trasladar el escritorio, como si estuviera allí presente.

Requisitos para usar escritorio remoto

- El equipo de destino ha de tener IP fija del Departamento y el acceso remoto habilitado
 - Debe haber permitido presencialmente la conexión remota.
 Panel de control Sistema Configuración avanzada del sistema Acceso remoto
- Debe conocer el nombre DNS (xxxxxx.upc.es) o la dirección IP (147.83.xx.xxx) del ordenador remoto
- El usuario debe tener vinculación con la UPC Consulte <u>http://ieb-srv1.upc.es/gieb/informacio/pdf/Normes_esp.pdf</u>
- Tener conexión a internet Desde casa: Con su proveedor de ADSL, fibra, ...

En la UPC (WiFi): Validado a través de la red Eduroam Consulte <u>https://serveistic.upc.edu/ca/wifiupc</u>

En la UPC (Ethernet): Estar conectado, con sesión iniciada, en un ordenador configurado correctamente.

- Tener en ejecución el cliente UPCLink: Consulte <u>https://serveistic.upc.edu/ca/upclink/documentacio</u>
- Tener una cuenta en el equipo remoto con derechos de inicio de sesión

Conexión por escritorio remoto

Desde fuera de la UPC o desde Eduroam

- Ejecute UPCLink, servicio VPN de la UPC Consulte <u>https://serveistic.upc.edu/ca/upclink/documentacio</u>
- Ejecutar Escritorio remoto: Inicio – Todos los programas – Accesorios de Windows – Conexión a escritorio remoto
- En la pantalla de validación, entre con su cuenta de usuario (local o dominio) de la máquina remota

Desde dentro de la UPC con IP fija del Departamento

- Ejecutar Escritorio remoto: Inicio – Todos los programas – Accesorios de Windows – Conexión a escritorio remoto
- En la pantalla de validación, entre con su cuenta de usuario (local o dominio) de la máquina remota

Problemas, no se alcanza el ordenador de destino, posibles causas:



- El ordenador de destino está apagado o desconectado de la red. Necesita que alguien ponga en marcha el ordenador remoto.

- El acceso remoto en el ordenador de destino no está habilitado. Necesita que alguien active esta opción.

- El ordenador de destino no está registrado en DNS, use su dirección IP en vez del nombre DNS.

- El Firewall del departamento podría estar bloqueando la conexión. Consulte al administrador de sistemas.

- Si el ordenador de destino es un portátil o tiene IP dinámica, no existe una solución sencilla. Hay que instalar un sistema de asignación dinámica de DNS a través de algún servicio gratuito como DYNDNS y revisar las reglas del Firewall del Dpto.

Se alcanza el ordenador de destino > ¿Cuál es la cuenta de inicio?

-	Se alcanza correctamente el destino cuando aparece
	una pantalla de validación similar a ésta

Seguridad de Wir	ndows 💌	
Escribir las credenciales Estas credenciales se usarán para conectarse a 147.83.49.65.		
	admin-pc\imhotep Contraseña	
	Usar otra cuenta	
	Inserte una tarjeta inteligen	
Recor	dar mis credenciales	
	Aceptar Cancelar	

Hay dos maneras de iniciar sesión en un ordenador: con una cuenta local y con una cuenta de dominio.

La cuenta local debe haber sido creada antes por el propio usuario o por el administrador

Si el ordenador está anexionado al dominio ieb-eel

Puede entrar con la cuenta del dominio. El nombre de usuario debe ser: ieb-eel\nombre_de_usuario_dominio_ieb-eel

0

Puede entrar con una cuenta local. El nombre de usuario debe ser: nombre_DNS_ordenador\nombre_de_usuario_local

0

IP_ordenador\nombre_de_usuario_local

Si el ordenador no está anexionado al dominio ieb-eel

Ha de entrar con una cuenta local. El nombre de usuario debe ser: nombre_DNS_ordenador\nombre_de_usuario_local

0

IP_ordenador\nombre_de_usuario_local